الوحدة 4



من علوم القرآن الكريم حكم النّــون والـميــم السّاكنتين

* أولا _ أحكام النون الساكنة والتنوين *

1. تعريف النون الساكنة والتنوين (اصطلاحا):

- النون الساكنة: هي النون الخالية من الحركة، ويتوقف النطق بها على حسب الحرف الآتي بعدها، وتكون في آخر الكلمة وفي وسطها، كسائر الحروف السّاكنة، وتكون في الاسم والفعل والحرف. وتثبت لفظا وخطاً، وصلا ووقفًا.

- التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم فقط، ولا تكون في وسط الكلمة، ولا في الفعل، ولا في الحرف؛ لأنها على اسمية الكلمة.

والتّنوين إنّما يكون في اللّفظ فقط، لا في الخطّ، فكلمة «قرءانً» تكتب بضمّتين في الآخر، وليس بضمّة ونون، فلا تكتب «قرءانُنْ».

2. أحكام النون الساكنة والتنوين:

أربعة، هي: الإظهار، والإدغام، والقلب، والإخفاء.

الحكم الأوّل للنّون السّاكنة والتّنوين المحكم الإظهــــار

- لغة: البيان والوضوح.

_ اصطلاحا: هو: «إخراج كلّ حرف من مخرجه من غير غنّة في الحروف المُطهَرة».

_ حروف الإظهار: ستّة، وتسمّى: «حروف الحلق»؛ لأنّها تخرج منه، وهي: «الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء»، وهي مجموعة في أوائل كلمات: «أِخي هاك علما

حازه غير خاسر»، ويسمّى هذا الإظهار ب: «الإظهار الحلقي»؛ لأنّ حروفه حروف الحلق.

- حكم الإظهار: يجب إظهار النّون السّاكنة أو التّنوين عند هذه الحروف.

_ من أمثلة الإظهار:

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ ﴾ الأنعام: 26.

﴿ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾.

﴿ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴾ الجنّ: 16، تلفظ: «مَآعِنْغَدقا».

﴿ نَارُ حَامِيَةً ﴾ القارعة: 11، تلفظ: «نَارُنْحَامية».

﴿ أَلِيْسَ أَللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ ﴾ الزمر: 36، تلفظ: «بِكَافِنْ عَبْدَه».

تنبيه: إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين همزة فإنّنا ننقل حركة هذه الأخيرة إليهما، مثل:

﴿ عَذَابُ اللِّم ﴾ النّحل: 117، أصلها: "عذابُنْ أليم" وتقرأ: "عذابُنْ أليم" وتقرأ: "عذابُنَالِيم".

﴿ كُفُوَّا آكُدُ ﴾ الإخلاص: 4، أصلها: "كُفُوًّا أَحَدْ" وتقرأ "كُفُوَّا أَحَدْ" وتقرأ "كُفُوَّا تَحَدْ".

الحكم الثّاني للنّون السّاكنة والتّنوين الإدغـــام

_ لغة: هو: «إدخال شيء في آخر»

_ اصطلاحا: هو: «التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثّاتي».

- حكم الإدغام وحروفه: يجب إدغام النون الساكنة أو التتوين إذا وقع بعدهما حرف في أوّل الكلمة الأخرى من الأحرف الستنة السمجموعة في كلمة: «يُرْمِلُون»، فتصير النون الساكنة أو النتوين مع الحرف الذي بعدها حرفاً واحدًا مشدّدًا من جنس الثّاني.

- أقسام الإدغام: ينقسم الإدغام قسمين، هما: إدغام بعنة. وإدغام بدون عنة.

القسم الأول للإدغام النّاقص) الإدغام بغُنّة (الإدغام النّاقص)

- حروف الإدغام بغُنّة: هي حروف كلمة: «ينمو»، أو: «يومن»، ويسمّى هذا الإدغام «إدغامًا ناقصًا»؛ لبقاء الغنّة حال الإدغام.

_ معنى الغنّة: هي: «صوت لذيذ -أغنّ ورنّان- مركّب في جسم النّون والتّنوين والسميم إذا كانت ساكنة ولم تُظهر».

- مخرج الغنة: مخرج الغنة من الخيشوم. وهو: خرق الأنف السمنجذب إلى داخل الفم، وهو أعلى الأنف إلى الداخل أو ما يسمى في الاصطلاح الحديث «التجويف الأنفي».

والدّليل على أنّ الغنّة تخرج من الخيشوم أنّنا إذا أمسكنا الأنف لا يمكن خروجها وإن ضعفت.

و لا عمل للستان في الصوّرت الأغنّ.

_ حروف الغنّة: للغنّة حرف إن، وهما: النّون والمميم المسدّدتان.

_ من أمثلة الإدغام النّاقص:

﴿ وَإِنَّ يَرَوَا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُومِنُوا بِمَّا ﴾ الأنعام: 25، تلفظ: «و إيَّروا».

﴿ مِن نَكِدِرٍ ﴾ القصص: 46، تلفظ: «مِنْدَيرٍ».

﴿ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴾ يوسف: 65، تلفظ: «كَيْلُيسير».

﴿ مَا نَرِينكَ إِلَّا يَشَرَّا مِّثْلَنَا ﴾ هود: 27، تلفظ: «بيشر مِّثْلثا».

القسم الثّاني للإدغام

الإدغام بدون غنّـة «الإدغام الكامل»

_ حروف الإدغام بغير غنّة: حرفان: الرّاء والله «ر، ل»، ويسمّى هذا الإدغام «إدغامًا كاملا» أو «إدغامًا تامًّا»؛ لعدم يقاء الغنّة.

_ من أمثلة الإدغام بغير غنّة:

﴿ مِن رَبِهِمْ ﴾ البقرة: 05، تلفظ: «مربَّهِمْ».

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ﴾ البقرة: 279، تلفظ: ﴿فَإِلَّهُمْ».

﴿ لَرَءُوثُ رَّحِيثٌ ﴾ البقرة: 143، تلفظ: «لَرَءُوفُرَّحِيم».

﴿ وَذِكْرُ اللَّمْنَقِينَ ﴾ الأنبياء: 48، تلفظ: «و ذِكْر لِّلْمُتَّقِين».

- استثناءات: هناك حالات لا يجب فيها إدغام النّون السّاكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإدغام المذكورة، بل يجب الإظهار، وهذه الحالات هي أربع كلمات في القرآن الكريم، جاءت النّون السّاكنة وبعدها الياء أو الواو، واجتمعا في كلمة واحدة.

﴿ قِنْوَانٌ ﴾ الأنعام: 99. ﴿ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ ﴾ الرّعد: 04.

﴿ بُنْكَنُهُ ﴾ التّوبة: 109، ووردت في نفس السّـورة:

110، والنّحل: 26، والكهف: 21، والصّافّات: 97،

والصَّفِّ: 04، والنَّحل: 26.

﴿ آلدُّنْهَا ﴾ الأعلى: 16، وقد تكرّرت هذه الكلمة في القرآن الكريم 115 مرّة، والآية المذكورة هي آخرها.

ووجب إظهار النون السّاكنة في هذه الحالات لكيلا يقع الالتباس بالمضاعف، نحو: ﴿ خَوَّانًا ﴾ النساء: 107، فإذا أدغمنا النّون السّاكنة في الكلمات الأربع السّابق ذكرها فإنّها تصير: «قواّن»، «صواّن»، «بُيَّان»، «بُيَّان»، فنلحظ أنّ المعنى قد تغيّر تمامًا.

ويسمّى هذا النوع من الإظهار بد«الإظهار المطلق»، لعدم تقييده بحلقي أو شفهيّ.

الحكم الثّالث للنّون السّاكنة والتّنوين الإخفـــاء

_ لغة: السَّتر .

- اصطلاحا: هو: «النّطق بالحرف السّاكن العاري من التّشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، مع مراعاة الغنّة في الحرف الأوّل».

ويسمّى هذا الإخفاء ب: «الإخفاء الحقيقي»؛ لتحقيق الإخفاء في النّون السّاكنة والتّنوين أكثر من غير هما.

_ حكم الإخفاء: إذا وقع بعد النون السّاكنة أو التّنوين حرف من حروف الإخفاء وجب إخفاء النون السّاكنة أو التّنوين بغنّة. _ حروف الإخفاء: خمسة عشر حرفا، مجموعة في أو ائل كلمات البيت التّالي:

صِفْ ذَا ثَنَا كُمْ جَادَ شَيَخْصٌ قَدْ سِمَا لَمُ طَيِّبًا زِدْ فِي يُقَى ضَعْ ظَالِمَا

تنبيه: يجب على القارئ أن يحترز من إلصاق اللسان فوق الشّيايا العليا حال إخفاء النون والتنوين عند حروف الإخفاء، وخاصّة عن الدّال والتّاء، فهو خطأ فاحش.

من أمثلة الإخفاء:

﴿ مَنصُورًا ﴾ الإسراء: 33. ﴿ رِيحًا صَرَّصَرًا ﴾ فصلت 16. ﴿ شِهَابُ الْمِنْ اللَّهِ الْمِافِّاتِ: 10. ﴿ فِي ظُلْمُنْ ثَلَثِ ﴾ الزمر: 06.

_ الفرق بين الإخفاء والإدغام:

الإدغام	الإخفاء
- الإدغام فيه تشديد على	_ الإخفاء لا تشديد فيه على
الحرف الثَّاني.	أيّ حرف.
_ غنّة الإدغام تكون على	_ غنّة الإخفاء تكون علــى
الحرف المدغم فيه.	الحرف المخفي.

الحكم الرّابع للنّون السّاكنة والتّنوين القالب

- لغة: تحويل الشّيء عن وجهه وجعل أعلاه أسفله، وباطنه ظاهره.

_ اصطلاحا: هو: «جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة والخفاء»، والقلب هنا هو قلب النون السّاكنة أو النّنوين ميما خالصة مع إخفائها لمراعاة الغنّة.

_ حروف القلب: للقلب حرف واحد هو حرف الباء «ب».

- كيفية القلب: عند ورود النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف الباء نقرأ النون ميما، ونبقي صوت الغنة على الميم. قيل: ينبغي ترك فرجة بين الشفتين يخرج منها النَّفَس؛ لأنّنا إذا أطبقنا بينهما فالميم تكون ظاهرة ولا إخفاء عندها، على أن تكون الفرجة صغيرة جدًّا، تكاد الشفتان تتلامسان.

وقيل: بعدم وجود فرجة، لكن بدون ضغط للشفتين.

تنبيها:

عند القلب ينبغي أن يحترز من ضغط الشفتين على الميم المقلوبة؛ لئلًا يتولد من ضغطهما غنة ممططة، والمطلوب إسكان الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسق.

ينبغي الاحتراز من تفخيم الغنّة؛ لأنها تتبع ما بعدها من حيث التّفخيم أو التّرقيق، وحرف الباء مرقق.

_ من أمثلة القلب:

﴿ أَنْبِتْهُم ﴾ البقرة: 33.، تلفظ: أَمبِنْهُمْ.

﴿ مِّنْ بَأْسِكُمْ ﴾ الأنبياء: 80، تلفظ: مِسمباً سيكم.

﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ سِمِيعًا بَصِيرًا ﴾ النّساء: 58، تلفظ: سميعمبصيرا.

ويلاحظ أن علامة القلب في المصحف هي وضع ميم صغيرة فوق النون، أو فوق الحركة الثّانية من التنّوين.

* ثانيا _ أحكام الميم الساكنة *

تعريف الميم الساكنة: هي الميم الخالية من الحركة، والتي يكون سكونها ثابتا في الوصل والوقف، سواء وقعت في اسم أو فعل أو حرف، متوسطة أو متطرفة.

2. أحكام الميم الساكنة:

للميم السّاكنة ثلاثة أحكام بالنّظر لـما يأتي بعدها من أحرف، وهي: 1 ــ الإخفاء 2 ــ الإدغام 3 ــ الإظهار.

الحكم الأول للميم الساكنة الإخفاء

تكون الميم السّاكنة مخفاة إذا وقع بعدها حرف واحد هو حرف الباء، وتكون الميم مخفاة بغنّة.

ويسمّى إخفاء الميم السّاكنة: «الإخفاء الشّفهيّ»؛ لأنّ الـــميم مــخرجها الشّفتان.

_ من أمثلة إخفاء الميم السّاكنة:

﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ المائدة: 42.

﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْفَكَوْةِ ﴾ الأنعام: 52.

ويلاحظ أنّ الميم لا يظهر عليها السّكون عند الإخفاء.

الحكم الثّاني للميم الساكنة الإدغام

تدغم الميم السّاكنة إذا وقع بعدها حرف واحد هو السميم «م»، تدغم السميم الأولى السّاكنة في السميم الثّانية السمتحرّكة فتصيران ميمًا واحدة مشدّدة تظهر عليها الغنّة.

ويسمّى إدغام الميم السّاكنة: «الإدغام الشّفهيّ»؛ لأنّ الإدغام يقع في مخرج المعيم وهو الشّفتان، ويسمّى كذلك: «إدغام المعمم السّاكنة أدغمت في مثل حرفها وهو المعيم المتاكنة أدغمت في مثل حرفها وهو المعيم المتحرّكة.

_ من أمثلة إدغام الـميم السّاكنة:

﴿ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾ النّحل: 22، فتلفظ ان: «قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً»، «وَهُمُسْتَكْبرُون».

ويلاحظ أنّ الميم السّاكنة لا يظهر عليها السّكون عند الإدغام، مع ظهور الشّدة على الميم الثّانية المتحرّكة.

الحكم الثالث للميم الساكنة

الإظهار

تلفظ الميم السّاكنة ظاهرة من غير غنّة إذا وقع بعدها حرف من باقي الحروف الهجائيّة -أي ما سوى حرفي الإخفاء والإدغام- وعددها ستّة وعشرون حرفًا، فتلفظ الميم السّاكنة ظاهرة من غير غنّة.

ويسمّى إظهار الميم السّاكنة: «الإظهار الشّفهيّ»؛ لأنّ السميم تخرج من الشّفة، مع إطباق أقلّ.

_ من أمثلة إظهار الميم السّاكنة:

﴿ الْحَسْدُ اللهِ ﴾. ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾. ﴿ لَأَمْمُ جَنَّاتٍ ﴾ البقرة: 25.

ويلاحظ أنّ الميم السّاكنة حال الإظهار يكون السّـكون عليها ظاهر ا.

﴿ كُنتُمْ فَوَلُوا ﴾ البقرة: 144، و150. ﴿ عَلَيْهِهُ وَلَا ٱلصَّمَا لَيْنَ ﴾.

تنبيهات:

1. يجب الاعتناء بإظهار الميم السّاكنة عند حرفي الفاء والواو؛ حتى لا يسبق اللّسان إلى الإخفاء؛ لأنّ الفاء حرف شفهيّ، يخرج من الشّفتين، كما تخرج الميم السّاكنة من الشّفتين الشّفتين المسّفتين السّفتين ال

إذا كانت الميم الساكنة ميم جمع وأتى بعدها همرة قطع فالميم توصل بولو، فينتج بسبب ذلك مدّ صلة كبرى مقداره ستّ حركات، نحو: ﴿ فَلَهُمُ وَأَجْرُ ﴾ التين: .6

* ثالثًا _ أحكام النون والميم المشددتين *

_ حكم النون والميم المشددتين:

يجب إظهار الغنّة إذا كانت النّون أو الميم مشدّدتين، وذلك بأن يخرج صوت حرف النّون المشدّدة من الأنف، سواء كانت في كلمة واحدة أو في كلمتين.

ويلحق بالنون المشددة: النتوين، فإذا تبعه نون متحرّكة يدغم فيها، فيصير نونا مشددة بعنة مظهرة، وكذلك الحكم إذا كان قبل النون نون ساكنة.

ويلحق بالميم المشدّدة: الميم السّاكنة إذا نبعتها ميم متحرّك مخفّفة، فتدغم الأولى في الثّانية، فتصيران ميما واحدة عملية مظهرة.

_ من أمثلة الميم والنون المشدد:

﴿ جَهَنَّمَ ﴾ البينة: 06.

﴿ طَلَعٌ نَضِيدٌ ﴾ ق: 10.

﴿ فَأَمَّا ثُمُودُ ﴾ الحاقة: 05.

﴿ بِحِجَارَةِ مِن ﴾ الفيل: 04.

﴿ أَطُّعَمَهُ مِنْ ﴾ قريش: ٥4.

_ حكم النون أو الميم المشددتين إذا كانتا متطرفتين ووقف عليها:

يجب الإتيان بالغنّة في المميم أو النّون المسمشدّدة إذا كانت متطرّفة ووقف عليها.

مثل: ﴿ عَمَّ ﴾ النبأ: 01، ﴿ يُبُونِهِنَّ ﴾ الطلاق: 01.



